

Azure VMからAlibaba Cloud ECSへの マイグレーション手順(Linux版) Ver 1.0.1

目次

[1. 前提条件](#)

[2. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[3. CentOS 7のインストール](#)

[4. CentOS 7の初期設定](#)

[4-1. Azureアカウントの作成](#)

[4-2. WEBサービスのインストール](#)

[4-2-1. Apacheのインストール](#)

[4-2-2. WEBサービスのインストール](#)

[4-2-3. Apache2.4のインストール](#)

[4-2-4. Apacheのインストール](#)

[4-3. Cloud-initのインストール](#)

[Alibaba Cloudアカウントの作成とCloud-initのインストール](#)

[4-3-1. Cloud-initのインストール](#)

[4-3-2. Cloud-initのインストール](#)

[4-4. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-4-1. SELinuxのインストール](#)

[4-4-2. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-4-3. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-4-4. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-5. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-5-1. RAMユーザーの作成](#)

[4-6. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-6-1. RAMユーザーの作成](#)

[4-6-2. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-6-3. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[4-7. VPCの作成](#)

[4-8. ECSインスタンスの作成](#)

[4-9. ECSインスタンスの起動](#)

[4-10. ECSインスタンスのインストール](#)

[5. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[6. Alibaba Cloudアカウントの作成](#)

[7. 参考リンク](#)


1. はじめに

本書は、「Microsoft Azure（以下Azure）環境に構築されているサーバー（VM）を、Alibaba CloudのECSへ移行する手順を記載します。移行には「Alibaba Cloud移行ツール」を使用します。

2. Alibaba Cloud移行ツールとは

Alibaba Cloud 独自のリソース移行ツールです。オペレーティングシステム、アプリケーション、ディスク内のアプリケーションデータ、物理マシン、仮想マシン、クラウドホストなどをECSコンソール内のイメージリストへリソース移行をサポートします。

3. 環境構成図



<構成概要>

- 1) Azure環境
VMにAlibaba Cloud移行ツールとcloud-initをインストール。
- 2) Alibaba Cloud環境
VPC、VSwitchを作成。
Alibaba Cloud 移行ツールで作成されたカスタムイメージを指定してECSを作成。

Alibaba Cloud [ナレッジドキュメント]

Azure VMからAlibaba Cloud ECSへのマイグレーション手順(Linux版)

4. 導入手順

本章では、Azure VMの準備、Alibaba Cloud 移行ツールで作成されたカスタムイメージを利用したECSの作成、動作確認の具体的な手順を記載します。

<作業ステップ>

- ①Azure環境の準備
- ②WEBサーバーの導入・設定
- ③Alibaba Cloud 移行ツール導入
- ④Alibaba Cloud 移行ツール設定
- ⑤Alibaba Cloud 移行ツール実行
- ⑥VPCの準備
- ⑦ECSインスタンス作成
- ⑧セキュリティグループ設定
- ⑨動作確認

上記の流れに沿って、説明して行きます。

4-1. Azure環境の準備

本手順書では下記内容でAzure VMを準備します。

- ・ OS : CentOS7.3
- ・ インスタンスタイプ : Standard D2s V3(2 vcpu , 8GB メモリ)
- ・ パブリック IP付与
- ・ システムディスクサイズ : 30GB
- ・ ホスト名 : web001
- ・ セキュリティグループ設定 : httpの許可

4-2. WEBサーバーの導入・設定

AzureからAlibabaCloudに移行されたかどうかの確認に使用するため、本手順ではWEBサーバーを導入します。本作業はサーバーインスタンスにrootユーザーでログインして実施します。

4-2-1.Apacheインストール・設定

Apacheをインストールします。

```
# yum -y install httpd
```

正常にインストールされたこと確認するため、バージョン確認コマンドを実行します。

```
# httpd -v  
Server version: Apache/2.4.6 (CentOS)  
Server built: Jun 27 2018 13:48:59
```

4-2-2.WEBコンテンツ作成

動作確認用のWEBコンテンツ(index.html)を作成します。

```
# vi /var/www/html/index.html
```

```
<html>  
<head>  
<title>HelloWebServer</title>  
</head>  
<body>  
Hello ! Web Server !  
</body>  
</html>
```

4-2-3.Apache起動、自動起動設定

Apacheを起動します。

```
# systemctl start httpd
```

OS起動時に自動で起動するように設定します。

```
# systemctl enable httpd
```

4-2-4.Apache動作確認

インターネットのWEB閲覧が可能な端末からブラウザで以下URLを開きます。

http://90のパブリック,3G

「Hello ! Web Server !」が表示されることを確認します。

4-3. Cloud-initインストール

AlibabaCloud移行後にサーバー構成全体を正常に有効にするには、cloud-init のインストールが必要です。

4-3-1. 事前準備

gitをインストールします。

```
# yum install -y git
```

pythonをインストールします。

```
# yum install -y python
```

python-pipをインストールします。

```
# yum install epel-release  
# yum install python-pip  
# pip install pip --upgrade  
# pip install awscli --user
```

4-3-2. Cloud-initインストール

Cloud-initをインストールします。

```
# git clone https://git.launchpad.net/cloud-init  
# cd cloud-init  
# python setup.py install
```

cloud.cfg ファイルを編集し、パラメータを設定します。

```
# vi /etc/cloud/cloud.cfg
```

```
# Example datasource config  
# The top level settings are used as module  
# and system configuration.  
# A set of users which may be applied and/or used by various modules  
# when a 'default' entry is found it will reference the 'default_user'  
# from the distro configuration specified below  
  users:  
    - default  
  user:  
    name: root  
    lock_passwd: False  
# If this is set, 'root' will not be able to ssh in and they  
# will get a message to login instead as the above $user
```

```
disable_root: false
# This will cause the set+update hostname module to not operate (if true)
preserve_hostname: false
syslog_fix_perms: root:root
datasource_list: [ AliYun ]
# Example datasource config
datasource:
  AliYun:
    support_xen: false
    timeout: 5 # (defaults to 50 seconds)
    max_wait: 60 # (defaults to 120 seconds)
# metadata_urls: [ 'blah.com' ]
# The modules that run in the 'init' stage
cloud_init_modules:
```

```
B GUGŠGMFp >8CEU0Gc_Ai_ modules:FÄG F÷G" V0°Fû iFY nP0F1
B Ö GFÿ>ï? ? ? >û>ÿ>ã>Ú>áF÷Fp ï 8FûFúG G FéF1FíFp ÚFp>st>YG056F0F0F0F1
```

4-4. Alibaba Cloud 移行ツール導入

本作業はAzureサーバーインスタンスにrootユーザーでログインして実施します。
Alibaba Cloud 移行ツール導入の前提条件は[こちら](#)を参照ください。

4-4-1. SELinux無効化

/etc/selinux/config ファイルを編集し、SELinuxを起動時に無効化します。

```
# vi /etc/selinux/config
```

「SELINUX=enforcing」の行を以下の通りに編集し、保存します。

```
SELINUX=disabled
```

設定を反映するためにOSをrebootします。

```
# reboot
```

4-4-2. Alibaba Cloud 移行ツールのダウンロード

この[リンク](#)からAlibaba Cloud移行ツールをダウンロードします。
この手順では「go2aliyun_client1.3.0.3_linux_x86_64.zip」を利用します。
本書は、Alibaba Cloud 移行ツールver.1.3.0.3の手順をご説明します。

4-4-3. Alibaba Cloud 移行ツールの配置

サーバーインスタンスにrootユーザーでログインして実施します。

作業ディレクトリを作成します。(work)

```
# mkdir /work
```

ftp等で作業ディレクトリにAlibaba Cloud 移行ツールをアップロードします。

4-4-4. Alibaba Cloud 移行ツールの解凍

解凍ソフトウェア(unzip)をインストールします。

```
# yum -y install unzip
```

Alibaba Cloud 移行ツールを解凍します。

ファイル名はダウンロードしたAlibaba Cloud 移行ツールのファイル名を指定します。

```
# cd /work  
# unzip go2aliyun_client1.3.0.3_linux_x86_64.zip
```

4-5. Alibaba Cloud 移行ツール設定

4-5-1. アクセスキー、RAMユーザー権限準備

移行で利用するAccessKeyをAlibabaコンソールで作成します。作成方法は[こちら](#)をご参照ください。移行パラメータ設定で必要となるため、AccessKeyとAccessKeySecretを記録します。

VPCとECSを作成する必要があるため、利用するRAMユーザーに「AliyunVPCFullAccess」、
「AliyunECSFullAccess」権限を付与します。操作方法は[こちら](#)をご参照ください。

4-5-2. 移行パラメータ設定

本作業はサーバーインスタンスにrootユーザーでログインして実施します。

user_config.jsonファイルを編集し、移行パラメータを設定します。

```
# cd /work/go2aliyun_client1.3.0.3_linux_x86_64  
# vi user_config.json
```

次のパラメータを設定します。

- アクセスID : Alibaba Cloud API にアクセスするための AccessKeyID。
- アクセスキー : Alibaba Cloud API にアクセスするための AccessKeySecret。
- リージョンID : アリババクラウドのリージョンID。イメージを作成したいリージョンの

Alibaba Cloud [ナレッジドキュメント]

Azure VMからAlibaba Cloud ECSへのマイグレーション手順(Linux版)

IDを記入してください。詳細は[リージョンとゾーン](#)を参照してください。

- イメージ名：カスタムイメージの名前を記入してください。
- システムディスクサイズ：システムディスクサイズをGB単位で指定します。

値の範囲:[40, 500]。

- プラットフォーム：移行元インスタンスのOSを入力してください。
- アーキテクチャ：システムアーキテクチャを入力してください。

i386: 32-ビットシステムアーキテクチャ/x86_64: 64-ビットシステムアーキテクチャ

- データディスク：データディスクのサイズを入力してください。最大 16 のデータディスクがサポートされています。特定のパラメータの詳細については、[データディスク構成のパラメータ](#)を参照してください。
- 帯域制御：データ転送の最大帯域幅。単位は KB/秒です。デフォルト値は 0 で、0 は帯域幅の制限がないことを示します。

例) リージョン：東京、イメージ名：web001、システムディスク：40GB、OS：CentOS、アーキテクチャ：64bit

```
{
  "access_id": "AccessKey",
  "secret_key": "AccessKeySecret",
  "region_id": "ap-northeast-1",
  "image_name": "web001",
  "system_disk_size": 40,
  "platform": "CentOS",
  "architecture": "x86_64",
  "data_disks": [],
  "bandwidth_limit": 0
}
```

4-6. Alibaba Cloud 移行ツール実行

4-6-1. 実行権限付与

go2aliyun_clientに実行権限を付与します。

```
# chmod +x go2aliyun_client
```

4-6-2. Alibaba移行ツール実行

Alibaba移行ツールを実行します。

```
#!/go2aliyun_client
[2018-10-16 09:31:28] [Info] ===== Goto Aliyun Client 1.3.0.3. =====
(省略)
[2018-10-16 09:39:02] [Done] Goto Aliyun Finished!
```



※移行中にINSTANCE_FOR_GOTOALIYUNという名前の中間ECSインスタンスが作成されます。イメージが作成された後は自動的に削除されます。

4-6-3. Alibaba移行ツール実行結果

ECSコンソールからイメージメニューをクリックします。イメージリストにイメージファイルが表示されていることを確認します。

イメージ ID/名前	タグ	イメージタイプ	OS	ビット数	作成日時	ステータス	進行度	アクション
m-bp110l2aupfnfn5rt0cf		カスタムイメージ	CentOS	64ビット	2018年4月6日 14:07	利用可能	100%	インスタンスを作成 イメージの説明の変更 関連インスタンス イメージのコピー イメージの共有 イメージのエクスポート
m-bp1i12dakoembf68u1ep		カスタムイメージ	Ubuntu	64ビット	2018年4月2日 15:01	利用可能	100%	インスタンスを作成 イメージの説明の変更 関連インスタンス イメージのコピー イメージの共有 イメージのエクスポート

4-7. VPCの準備

VPC環境を準備します。VPCの設定については『VPC:ECS作成手順書』をご参照ください。

4-8. ECSインスタンス作成

ECSインスタンスを作成します。ECSインスタンスの作成については『VPC:ECS作成手順書』をご参照ください。

4-9. セキュリティグループ設定

セキュリティグループを設定します。セキュリティグループの権限付与については『VPC:ECS作成手順書』をご参照ください。

4-10. 動作確認

インターネットのWEB閲覧が可能な端末からブラウザで以下URLを開きます。

http:// (&6のパブリック ,3G
「Hello ! Web Server ! 」が表示されることを確認します。

5. 移行時間（参考値）

Alibaba Cloud 移行ツールの移行時間の参考値を以下に記載します。

<Azure環境>

- ・ OS : **CentOS Linux 7.5 x86_64**
 - ・ インスタンスタイプ : Standard D2s v3(2 vcpu , 8GB メモリ)
 - ・ システムディスクサイズ : 500GB(使用量500GB)
 - ・ VM想定ネットワーク帯域幅 (Mbps) : 1000Mbps
- ※以下URLのAzureの汎用仮想マシンのサイズを参照
<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-machines/windows/sizes-general>

<移行時間>

Alibaba Cloud 移行ツールのコマンドを実行して、コマンドが終了するまでの時間は次の通りです。（移行時間はイメージの作成までの時間となります。）

移行時間 : 約4時間

ご利用上の注意事項

この資料は、Alibaba Cloudの提供するクラウドサービスの機能について説明したもので、サービスのご利用を検討する際の参考となる技術的情報を提供するものです。

今後、本資料はクラウドサービスの機能追加・変更等に合わせて、予告なく変更される場合があります。閲覧された情報は最新のものではない場合がありますので、予めご了承下さい。

改版履歴

日付	版数	変更内容
2018/10/24	1.0	初版作成
2018/12/25	1.0.1	環境構成図変更

本文書中に記載されている社名・商品名等は各社の商標または登録商標です。